

## 「戦略空軍」正誤表

### ハードディスクへの組み込みかた

ハードディスクをお持ちの方は、「戦略空軍」をハードディスクに組み込んでプレイすると快適な操作環境が得られます。

### インストール方法

1. ハードディスク上に以下のディレクトリーを作成します。

¥SAF

| -S1

| | -PIC

| -S2

| | -PIC

| -PIC

| -SYS

| -SOUND

※ MS-DOSのMKDIRコマンドなどを使って作成して下さい。

2. ファイルをコピーします。

プログラムディスク ¥\*.EXE => hd:¥SAF

プログラムディスク ¥PIC => hd:¥SAF¥PIC

プログラムディスク ¥SYS => hd:¥SAF¥SYS

プログラムディスク ¥SOUND => hd:¥SAF¥SOUND

シナリオディスク ¥S1 => hd:¥SAF¥S1

シナリオディスク ¥S1¥PIC => hd:¥SAF¥S1¥PIC

シナリオディスク ¥S2 => hd:¥SAF¥S2

シナリオディスク ¥S2¥PIC => hd:¥SAF¥S2¥PIC

※ MS-DOSのCOPYコマンドなどを使ってください。

※航空機のデータ表に誤りがございました。深くお詫び致します。  
 プレイの際には、データチャートの表ではなく、以下の表を御参考下さい。

シナリオ 1

機名	耐久	火力	爆撃	旋回	速度	上昇	航続/増槽	開発	コスト	稼働	夜間
Fw190A	18	24	0	14	97	61	850/800	0	10	5	85
Do335A	23	12	0	17	100	98	2050/1000	600	20	10	100
Fw190D	20	16	0	15	105	90	900/800	480	13	5	85
He162A	14	18	0	11	125	105	695/0	780	8	12	70
Ju88C	24	28	0	11	72	30	2000/1800	0	12	8	100
Ju88G7	23	33	0	6	96	40	2300/1800	560	15	8	150
Me109G	14	23	0	15	97	90	700/500	360	7	8	85
Me109K	14	23	0	16	110	117	700/500	720	11	8	85
Me110G	23	46	0	7	85	55	830/825	0	13	8	140
Me163B	16	20	0	12	144	500	100/0	480	19	10	65
Me262A	19	36	0	13	131	102	1050/0	540	30	9	75
Me410	25	20	0	9	93	55	2330/2100	240	15	8	95
Ta152H	18	19	0	16	113	89	1200/900	720	11	5	85
Ta183	20	20	0	16	149	102	790/0	840	16	9	75
B-17F	48	29	23	7	72	15	2250/400	0	25	8	90
B-17G	56	32	27	7	69	14	1760/500	660	30	7	90
B-24D	44	20	22	7	73	15	3100/0	0	20	6	90
B-24J	45	30	18	7	70	24	3540/0	30	22	8	85
B-26	42	36	14	8	68	27	1850/300	30	12	10	85
AV683	43	16	40	6	69	15	2675/0	0	30	7	100
DH98	38	0	19	9	92	39	2200/0	0	35	7	90
P-38J	25	17	0	14	100	58	1500/1400	200	13	8	95
P-47C	18	24	0	14	102	50	643/350	0	25	7	85
P-47D	19	24	0	14	104	59	950/400	120	22	7	85
P-51B	22	15	0	18	105	75	1400/800	330	20	8	85
SPIT	16	14	0	19	97	87	700/200	0	10	8	80
P-51D	23	18	0	18	106	81	1528/1000	480	28	7	85

## シナリオ 2

機名	耐久	火力	爆撃	旋回	速度	上昇	航続/増槽	開発	コスト	稼働	夜間
零戦54	10	16	0	18	84	60	1309/700	410	12	8	80
雷電21	15	20	0	14	93	72	812/500	0	14	8	85
雷電33	17	12	0	16	92	66	700/500	0	16	7	85
紫電11	17	20	0	16	87	72	1101/700	0	10	10	85
紫電改	17	20	0	17	89	60	1300/700	0	9	6	80
月光11	23	20	0	8	76	36	1900/1000	50	20	7	180
震電	16	32	0	11	113	52	924/350	300	35	9	75
秋水	14	18	0	13	120	200	133/0	260	30	11	75
鍾馗	18	26	0	13	91	82	730/400	0	15	8	80
屠竜	23	17	0	8	81	50	1540/800	0	25	8	160
飛燕	14	16	0	16	89	53	1200/700	0	18	7	85
疾風	19	16	0	18	94	54	1300/500	0	17	9	80
キ-100	14	16	0	16	87	58	1500/800	300	10	3	85
キ-109	23	40	0	6	83	28	1550/600	60	32	8	140
橘花	18	16	0	13	120	42	900/0	285	35	9	75
B-29	95	35	50	4	86	12	4000/0	0	70	7	95
P-38J	26	17	0	8	100	58	1500/1200	0	13	8	85
P-47N	20	24	0	9	103	60	2900/0	240	15	7	85
P-51D	23	18	0	11	105	51	1528/800	0	28	7	85
P-61B	27	32	0	6	88	47	1700/1000	0	32	8	150

### ○使用方法

1. カレントディレクトリーをSAFに変更する。
2. SAFPLAY [リターン] と入力する。
3. ゲームが始まります。

### ○注意点

1. 日本語フロントプロセッサー等が組み込まれていると、  
正常に動作しない場合があります。(メモリー不足)
2. ハードディスクの空容量は約2 M程度が必要です。
3. MOUSEDRV.SYS, BEEPDRV.SYS, SOUNDDRV.SYS, TIMERDRV.SYSの4つのドライバはゲームが  
終了してもメモリーに常駐します。
4. ハードディスクで立ち上げて遊ぶときは、SAFのディレクトリーをカレントにしSAFPL  
AYと入力して下さい。
5. ハードディスクで立ち上げて遊ぶ場合、事前にMOUSEDRV.SYS, BEEPDRV.SYS, SOUNDDRV.SY  
S, TIMERDRV.SYSの4つのドライバを組み込んでおく必要があります。既にハードディ  
スクにあるCONFIG.SYSに、以下のように追加するのですが、詳しくは「戦略空軍」の  
プログラムディスク内にある“README.DOC”を御参照下さい。

DEVICE=hd:¥SAF¥SYS¥BEEPDRV.SYS

DEVICE=hd:¥SAF¥SYS¥MOUSEDRV.SYS

DEVICE=hd:¥SAF¥SYS¥SOUNDDRV.SYS

DEVICE=hd:¥SAF¥SYS¥TIMERDRV.SYS